

חשוב מאוד! , באם מוחקים שורה זו ולא מגדירים אותה מחדש בהגדרה המתאימה זה יכול לגרום שלא יוכלו להיכנס לשלוחה דרך הטלפון

## הפורום למתחילים

אנחנו נחלק את שלב "התעסקות" עם המערכת לשלבים.

**שלב א'** ובנו אנחנו מתקשרים למספר 0773137770 מקישים 3 ובחרים את סוג מערכת התוכן אותו נרצה לפתוח.

אנחנו כעת נסביר על השבלונה הרגילה (שלוחה 3/1)

אנחנו נפעל לפי ההוראות ונפתח קו תוכן. לאחר שפתחנו את המערכת אנחנו דבר ראשון נתקשר למערכת להשלמת הרישום

**שלב ב'** לאחר השלמת הרישום אנחנו נבגים לאתר של ימות המשיח. קישור:  
<https://www.yemot.co.il>



נבגים לכניסה לניהול מערכות תכנים

כניסה למידע ופעולות הגדרות המערכת


כניסה לניהול מערכת Private

כניסה לניהול מערכת התכנים

מבגים מספר מערכת וסיסמה, ועוברים ללשונית "מערכת תוכן" אנחנו נראה 10 שלוחות שלוחה 0 ניהול שלוחות 8-1 שמיעת הודעות שלוחה 9 שידור ח'/חדר ועידה.

**שלב ג'** ובנו איר אנחנו מגדירים הגדרות?

אחר שבחרנו את השלוחה אנחנו נלחץ על לשונית הגדרות מתקדמות



שם אנחנו צריכים להכניס את ההגדרות של איזה סוג שלוחה ואיזה הגדרות צריך להפעיל בתוכה. השורה הראשונה אומרת לנו את סוג השלוחה לדוגמא שלוחת ניהול צריך להיות כתוב

`type=admin_login`

בשורה הראשונה, ואז כשהמאזין נכנס לשלוחה המערכת יודעת לזהות שמדובר בשלוחת ניהול חשוב מאוד!, באם מוחקים שורה זו ולא מגדירים אותה מחדש בהגדרה המתאימה זה יכול לגרום שלא יוכלו להיכנס לשלוחה דרך הטלפון

שלב ד' ובו נלמד איר מוסיפים הגדרות לשלוחה ובאיזה צורות ניתן לעשות את זה

אז ברוך השם השתדרגנו - ויש לכך כיום 3 דרכים נתחיל מן הקל אל הכבד

זהו אשפ' ידידותי ונח שיחסור את החיפוש של ההגדרה המתאימה "לשונית" הגדרות בשלוחה

שם יש את ההגדרה הבסיסית הראשונית של חלק מסוגי השלוחות "לשונית" מאפיינים

חיפוש בפורום מחפשים את ההגדרה הרצויה בפורום. לוחצים על "בחר הכל" ומעתיקים את זה לתוך הלשונית הגדרות מתקדמות

**בשביל ההדגמה נראה לכם דוגמה** בו נתחיל מהשלוחה הראשונה (שלוחת ניהול) בשלוחה הזאת יש לנו 3 אפשרויות מה ניתן לעשות אפשרות 1 שהיא אפשרות ברירת המחדל שכל מי שרוצה להיכנס לניהול צריך להקיש סיסמה ואז יוכל להיכנס

בשביל האפשרות הזאת מספיק רק לכתוב את השורה הראשונה שזה אומר למערכת שזה שלוחת ניהול והמערכת מתנהגת בתור ברירת מחדל (שזה אמרנו אפשרות 1) אפשרות 2 זה

שכל מי שרוצה להיכנס לשלוחת הניהול יכנס ללא סיסמה ובשביל זה אנחנו נגדיר בהגדרות המתקדמות בשורה השנייה את ההגדרה הבאה

`admin_login_no_password=yes`

אפשרות שלישית אומרת לנו שמי שנמצא ברשימת התפוצה יוכל להיכנס ללא סיסמה

ומי שלא ברשימת התפוצה לא יוכל להיכנס כלל

ובכן אנחנו בוחרים רשימת תפוצה מספר 2 קוראים לזה 2 ואז מגדירים בשלוחת הניהול

`admin_login_no_password=yes`

`check_template_filter=2`  
`check_template_filter_none_go_to=/0`

|[check\\_template\\_filter\\_blocked\\_go\\_to=/0](#)

חשוב מאוד ! כול הגדרה שמוספים עושים בשורה נפרדת

**(הסבר מה זה רשימת תפוצה ואפשרויות בו במדריך הבא ב"ה)**